

**maxmegamenu** Tom Hemsley

# Documentación

Traducción al español por  
Ana Ayelén Martínez  
Caribdis Diseño Web

# Max Mega Menu, por Tom Hemsley - Documentación

[maxmegamenu.com](http://maxmegamenu.com)

Copyright © 2015

Todos los derechos reservados



Se distribuye bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Traducida en abril de 2015 por Ana Ayelén Martínez

[caribdis.com.ar](http://caribdis.com.ar)

Versión: 1.0 para Max Mega Menu 1.7.x

*N. de. T.: Algunas imágenes de esta documentación contienen términos en su idioma original, debido a que no están disponibles para traducir en los archivos de localización incluidos en el plugin.*

# Índice

Instalación.....	4
Requisitos.....	4
Instalación.....	4
Activar Max Mega Menu.....	5
Crear un menú.....	5
Asignar un menú a una ubicación del tema.....	6
Activar Max Mega Menu para una ubicación del tema.....	6
Configurar el menú.....	7
Mega Menús.....	8
Mostrar elementos de menú en un Mega Menú.....	8
Mostrar Widgets en un Mega Menú.....	9
Cambiar el número de columnas.....	11
Menús desplegables.....	11
Alineación del menú desplegable.....	12
Iconos de menú.....	12
Icono de elemento de menú.....	12
Opciones de elemento de menú.....	13
Ajustes de elemento de menú.....	13
Ocultar texto.....	14
Ocultar flecha.....	14
Alineación de elemento de menú.....	14
Alineación de menús desplegables.....	14
Alineación de Mega Menús.....	14
Ajustes generales.....	15
Salida CSS.....	15
Poner en cola dinámicamente vía admin-ajax.php (predeterminado).....	15
Guardar al sistema de archivos (recomendado).....	15
Salida en <head>.....	15
No dar salida al CSS.....	16
Comportamiento del evento clic.....	16
Editor de tema.....	17

# Instalación

## Requisitos

1. WordPress 3.8+
2. Su tema debe soportar los menús de WordPress 3. Para verificar esto, vaya a *Apariencia > Menús*. En la configuración de los menús debe tener al menos una *Ubicación del tema* seleccionada.

## Instalación

Para instalar *Mega Menu*, vaya a *Plugins > Añadir nuevo* y busque *Max Mega Menu*. En los resultados de búsqueda seleccione *Max Mega Menu* y haga clic en el botón *Instalar plugin*.

Luego de la instalación verá los siguientes cambios en el Escritorio de WordPress:

1. En la sección *Apariencia > Menús*, habrá un panel denominado *Ajustes de Mega Menú* en la parte izquierda.
2. En la sección *Apariencia > Menús*, aparecerá un enlace *Mega Menú* al posar el puntero del ratón sobre cada elemento del menú.
3. Habrá un elemento nuevo (*Mega Menú*) dentro del menú *Apariencia*.

Max Mega Menu 0 + Nuevo Hola, megamenu

Opciones de pantalla Ayuda

Editar Menús Gestionar lugares

Elige el menú que quieras editar: Menú principal (Menú principal) Elegir o [crea un nuevo menú.](#)

Nombre del menú Menú principal Guardar menú

**Ajustes de Mega Menú**

Activar

Evento Al posar el puntero

Efecto Ninguno

Tema Predeterminado Guardar

**Estructura del Menú**

Coloca cada elemento en el orden que prefieras. Haz click en la flecha que hay a la derecha del elemento para mostrar más opciones de configuración.

Comenzar **Mega Menú** Página

Instalación *subelemento* Página

Mega Menú *subelemento* Página

Menús desplegables *subelemento* Página

Opciones de elemento de menú *subelemento* Página


Editor de tema *subelemento* Página

FAQs Enlace personalizado

## Activar Max Mega Menu

### Crear un menú

Si aún no tiene un menú configurado, deberá crear uno nuevo. Para crear un nuevo menú, vaya a *Apariencia > Menús* y haga clic en el enlace *crea un nuevo menú.*



## Asignar un menú a una ubicación del tema

WordPress le permite crear un número ilimitado de menús, pero su tema sólo soportará una cantidad determinada de ubicaciones. La ubicación del tema es el nombre que se le da a un área dentro del tema donde se muestra un menú. Las ubicaciones comunes de los temas son: *Principal*, *Pie*, *Superior*, etc. En WordPress debe especificar cuál es el menú que desea mostrar, asignando un menú a cada ubicación del tema dentro de la sección *Menús*.

Dentro de *Apariencia* > *Menús*, cree un nuevo menú o use un menú existente. Asegúrese de que el menú está asignado a una ubicación del tema.

### Opciones del Menú

*Añadir páginas automáticamente*  Añade automáticamente nuevas páginas de nivel superior a este menú automáticamente

*Ubicación del tema*  Menú principal

## Activar Max Mega Menu para una ubicación del tema

Una vez que ha creado el menú y lo ha asignado a una ubicación, verá los *Ajustes de Mega Menú* en la parte izquierda.

### Ajustes de Mega Menú ▲

Activar

Evento Al posar el puntero ▼

Efecto Ninguno ▼

Tema Predeterminado ▼

Guardar

Haga clic en la casilla *Activar* y luego clic en el botón *Guardar*. Su menú ahora se transformará en un mega menú para la ubicación correspondiente.


Si su menú está asignado a más de una ubicación del tema, verá los ajustes de *Mega Menú* para cada ubicación. Active *Max Mega Menu* para la ubicación del tema requerida.

## Configurar el menú

Una vez que *Max Mega Menu* ha sido activado para una ubicación del tema, cada elemento del menú mostrará un botón *Mega Menú* al posar el puntero del ratón.

The screenshot shows the WordPress dashboard with the Max Mega Menu plugin interface. On the left sidebar, 'Apariencia' is selected, and 'Mega Menú' is highlighted in the sub-menu. The main content area is titled 'Editar Menús' and 'Gestionar lugares'. It shows the 'Ajustes de Mega Menú' panel on the left, which is active. The main area shows the 'Estructura del Menú' configuration for the 'Menú principal'. A red box highlights the 'Mega Menú' button in the 'Comenzar' section of the menu structure.

Al hacer clic en el botón *Mega Menú* se cargará el panel de ajustes para ese elemento del menú:




## Mega Menús

Mega Menú es el nombre que se le da a un panel amplio de contenido que se muestra debajo de un elemento del menú cuando el usuario hace clic o posa el puntero del ratón sobre ese elemento. Se puede acceder al editor del Mega Menú al hacer clic en el botón *Mega Menú* en un elemento del menú.

### Mostrar elementos de menú en un Mega Menú

Para convertir un menú desplegable en un mega menú, seleccione la casilla *Activar Mega Menú* en el editor de *Mega Menú*.







Si está presente, cada elemento secundario del menú se mostrará en el editor de Mega Menú. Cada recuadro del elemento secundario se expandirá o contraerá si usa las flechas izquierda y derecha para ocupar más o menos ancho dentro del mega menú.

## Mostrar Widgets en un Mega Menú

Seleccione un widget para añadir a un mega menú usando el selector de la parte superior derecha del editor de Mega Menú. El selector de widgets listará todos los widgets instalados en su sitio WordPress.



Para editar un widget, haga clic en la flecha del extremo derecho del panel:



Use las flechas izquierda y derecha en los widgets para expandir o contraer un widget.

## Max Mega Menu


Otro sitio realizado con WordPress



## Cambiar el número de columnas

Los mega menús se pueden ajustar para mostrar de 1 a 8 columnas de contenido. Los submenús y los widgets pueden expandirse en columnas múltiples. Cada mega menú se puede configurar para usar un número distinto de columnas.


Use el selector desplegable de la parte superior derecha de los ajustes del mega menú para cambiar el número de columnas:



## Menús desplegables

Los elementos jerárquicos de menús se mostrarán en un menú desplegable de manera predeterminada. No es necesaria ninguna configuración adicional, simplemente asigne la jerarquía deseada a cada elemento dentro del editor de menús de WordPress.

Los menús desplegables muestran un nivel de elementos de menú a la vez, expandiéndose a medida que el usuario posa el puntero del ratón o hace clic sobre ellos.



## Alineación del menú desplegable


De manera predeterminada, el menú desplegable se alineará del lado izquierdo del elemento superior. Para alinear el menú desplegable a la derecha (y hacer que los submenús se desplieguen hacia la izquierda), cambie la opción *Alineación de submenú* en los ajustes del mega menú para el elemento superior.

## Iconos de menú

### Icono de elemento de menú


*Max Mega Menu* permite asignar un icono para cada elemento del menú. Para asignar un icono, abra el panel de ajustes de mega menú y haga clic sobre la pestaña *Icono de menú* de la parte izquierda.

Puede seleccionar cualquiera de los iconos integrados de WordPress (*Dashicons*).



## Opciones de elemento de menú

### Ajustes de elemento de menú



## Ocultar texto

Para ocultar el texto del elemento del menú, haga clic en la opción *Ocultar texto* y luego clic en el botón *Guardar cambios*. Esto es útil para mostrar iconos de redes sociales en el menú, donde sólo es necesario el icono.

## Ocultar flecha

Para ocultar la flecha indicadora del elemento del menú, haga clic en la opción *Ocultar flecha* y luego clic en el botón *Guardar cambios*.

## Alineación de elemento de menú

Los elementos de menú se alinean de manera predeterminada a la izquierda del menú. Para alinear un elemento del menú a la derecha (por ejemplo, para los iconos de redes sociales), abra el panel de ajustes de mega menú para el elemento correspondiente y haga clic en la pestaña *Ajustes generales* de la parte izquierda. Luego seleccione *Derecha* del menú desplegable *Alineación de elemento de menú* y haga clic en *Guardar cambios*.

**Nota:** los elementos de menú alineados a la derecha aparecerán en orden inverso en la parte derecha del menú. Para suprimir este efecto, invierta el orden de los elementos en el menú creado.

## Alineación de menús desplegables

De manera predeterminada, los menús desplegables se alinearán del lado izquierdo del elemento superior y se desplegarán hacia la derecha. Puede invertir este efecto (alinear a la derecha y desplegar hacia la izquierda), seleccionando *Derecha* del menú desplegable *Alineación de submenú*.

## Alineación de Mega Menús

De manera predeterminada, los mega menús tienen un ancho del 100%, de manera tal que alinearlos a la derecha o a la izquierda no tendrá ninguna consecuencia visible.

Si, por el contrario, ha asignado un valor fijo en píxeles al ancho del mega menú (en el editor de temas), puede alinearlos a la derecha desde la opción *Alineación de submenú*.

# Ajustes generales

## Salida CSS

*Max Mega Menu* genera automáticamente el código CSS requerido para mostrar el menú. La opción *Salida CSS* le permite elegir de qué manera se agrega el CSS a su página.

### Poner en cola dinámicamente vía admin-ajax.php (predeterminado)

Cuando está seleccionada esta opción, el CSS tendrá salida en su página HTML de esta manera:

```
<link rel='stylesheet' id='megamenu-css' href='https://maxmegamenu.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=megamenu_css&ver=1.7' type='text/css' media='all' />
```

El CSS es tomado dinámicamente de la caché (creando una llamada extra a WordPress) y por lo tanto puede hacer más lenta la carga en determinadas instalaciones de WordPress.

### Guardar al sistema de archivos (recomendado)

Cuando está seleccionada esta opción el CSS se guardará automáticamente en el directorio */wp-content/uploads/*

```
<link rel='stylesheet' id='megamenu-css' href='https://maxmegamenu.com/wp-content/uploads/maxmegamenu/style.css?ver=f399f6' type='text/css' media='all' />
```

Esta opción fue introducida en *Max Mega Menu* versión 1.7.

Si el CSS no se puede guardar automáticamente (debido a los permisos del servidor), o si se detecta que el archivo CSS fue editado manualmente, *Max Mega Menu* empleará la opción *Poner en cola dinámicamente vía admin-ajax.php*.

Este método de salida CSS es mucho más rápido que la opción *Poner en cola dinámicamente vía admin-ajax.php* y probablemente será el método predeterminado a partir de la versión 1.8.

### Salida en <head>

Cuando está seleccionada esta opción el CSS será minimizado y colocado en un bloque `<style>` en línea.

```
<style type="text/css">#mega-menu-wrap-primary_navigation.....</style>
```

Esta opción es rápida, pero como resultado el código fuente de la página no lucirá tan prolijo.


## No dar salida al CSS

Esta opción impedirá que *Max Mega Menu* dé salida a ningún código CSS en su página. Tendrá que poner en cola su propio CSS para el menú, para que funcione correctamente (por ejemplo, añadiéndolo a la hoja de estilos del tema).

## Comportamiento del evento clic

Si selecciona *Clic* en el evento del menú, o si está viendo su sitio en un dispositivo con pantalla táctil (donde el evento automáticamente se cambiará a *Clic*), este ajuste define qué debe suceder cuando se hace un segundo clic sobre un elemento del menú que tiene un submenú.

De manera predeterminada, el primer clic (o toque) en un elemento del menú abre el submenú, y el segundo clic cierra el submenú. Esto hace que sea imposible seguir el enlace en sí mismo. Si desea que los usuarios tengan la posibilidad de seguir el enlace, asigne esta opción a *El primer clic abrirá un submenú, el segundo clic seguirá el enlace*.



The screenshot shows the WordPress admin interface for the Max Mega Menu plugin. The left sidebar is visible with the 'Apariencia' menu highlighted. The main content area is titled 'Mega Menú' and shows the 'Ajustes generales' section. Under 'Salida CSS', there is a dropdown menu set to 'Guardar al sistema de archivos'. Below this, there is a note: 'El CSS se guardará en wp-content/uploads/maxmegamenu/style.css y se pondrá en cola desde allí.' Under 'Comportamiento del evento clic', there is a dropdown menu set to 'El primer clic abrirá un submenú, el segundo clic cerrará el submenú.' Below this, there is a note: 'Defina qué debe suceder cuando el evento se asigna a 'clic'. Esto también se aplica a móviles.' At the bottom, there is a 'Guardar cambios' button.



## Editor de tema

En la sección *Apariencia* > *Max Mega Menu* > *Editor de tema* encontrará una serie de opciones que le permitirán editar la apariencia de sus menús. *Max Mega Menu* trae un tema integrado (*Predeterminado*), pero usted puede crear sus propios temas.

El *Editor de tema* le permitirá modificar todos los aspectos del estilo del menú, incluso las fuentes, el color y el tamaño (altura) de sus menús.

Para crear un tema nuevo, vaya a *Apariencia* > *Max Mega Menu* > *Editor de tema* y haga clic en el enlace  *Cree un nuevo tema* (o como alternativa, puede hacer clic en el enlace *duplique este tema*). Haga todos los ajustes que necesite y luego haga clic en el botón *Guardar cambios*.

Para aplicar el tema nuevo a un menú, deberá volver a *Apariencia* > *Menús*, y seleccionar el nuevo tema del menú desplegable *Tema* dentro de los *Ajustes de Mega Menú*.

The screenshot displays the 'Mega Menú' configuration page. At the top, it shows the version '1.7.2' and that the 'Extensión Pro' is 'not installed'. The 'Ajustes generales' section includes a theme selector dropdown set to 'Predeterminado' and a link to 'crear un nuevo tema o duplique este tema'. The 'Editando tema: Predeterminado' section contains 'Ajustes generales de tema' with a 'Título del tema' field set to 'Predeterminado' and a 'Punto de partida' set to 'adaptable'. The 'Flecha' section has four dropdown menus for 'ARRIBA' (Up), 'ABAJO' (Down), 'IZQUIERDA' (Left), and 'DERECHA' (Right).